



## 第5章 メールソフトの設定 — Windows メール

ここでは、マイクロソフト社製メールソフト「Windows メール」の設定方法について、Windows Vista の画面にて案内いたします。

お手元に、お客様の登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。

- (1) デスクトップ画面左下の  マークをクリックし、[電子メール] をクリックしてください。




- ※ [電子メール] が Windows メール以外に設定されている場合、上図 [既定のプログラム] をクリックし、既定プログラム画面より [既定のプログラムの設定] をクリックしてください。既定のプログラムを設定する画面より、画面左側の [プログラム] から [Windows メール] をクリックした後、画面右側 [→このプログラムを既定として設定する] をクリックし、[OK] ボタンで閉じてください。


以上で、電子メールの既定プログラムが Windows メールに設定されます。

(2) メニューバーの [ツール(T)] をクリックし、[アカウント(A)...] をクリックしてください。


※ 初めてソフトを起動した場合は、次ページ(5)の画面が表示されますので、そちらより設定を行ってください。



(3) [追加(A)...] ボタンをクリックしてください。



(4) [電子メールアカウント] をクリックし、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。




(5) [表示名(D)] にお名前など任意に入力して、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。

入力された名前は、メールの送信先に表示されます。送信先の方がどこからメールが来たか分かるように、ご利用者のお名前などを設定するのが一般的です。漢字や数字、記号なども入力可能です。



(6) [電子メールアドレス(E)] にエイリアスアドレスを入力し、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。エイリアスアドレスを利用されない場合は、【登録完了のお知らせ】に記載のメールアドレスを入力し [次へ(N)] ボタンをクリックしてください。

エイリアスアドレスの設定は [こちら](#)



- (7) [受信メール(POP3またはIMAP)サーバー(I)]、および[送信メール(SMTP)サーバー名(Q)]に、それぞれ【登録完了のお知らせ】に記載の「受信メール(POP)サーバー名」、「送信メール(SMTP)サーバー名」を入力して、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

登録完了のお知らせに記載の受信メールサーバー名をご入力ください

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):

登録完了のお知らせに記載の送信メールサーバー名をご入力ください

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

- (8) [ユーザー名(A)] および [パスワード(P)] に、それぞれ【登録完了のお知らせ】に記載の「メールアドレス」、「暫定メールパスワード」を入力して (パスワードは●印で表示されます)、[パスワードを保存する(W)] にチェックを入れ、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。

インターネットメールログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A):

登録完了のお知らせに記載のメールアドレスをご入力ください

パスワード(P):

●●●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

(9) [完了(F)] ボタンをクリックしてください。




(10) メニューバーの [ツール(T)] をクリックし、[アカウント(A)...] をクリックしてください。




(11) [メール] 欄のご利用のメールアドレスの設定名をクリックし、[プロパティ] ボタンをクリックしてください。




- (1 2) [サーバー] タブをクリックし、[送信メールサーバー] 欄の [このサーバーは認証が必要(V)] にチェックを入れ、[設定(E)] をクリックしてください。



- (1 3) ログオン情報欄の [受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)] にチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。



- (14) [詳細設定] タブをクリックし、[サーバーのポート番号] 欄にある [送信メール(SMTP)] の右側番号を、[587] に変更し、[OK] ボタンをクリックしてください。



以上で、Windows メールの設定は完了です。