

第4章 メールソフトの設定 - Mac Mail

ここでは、Mac OS に標準搭載されているメールソフト「Mail」の設定方法について案内いたします。
お手元に、お客様の登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。

※ OS のバージョンによりまして、表示画面が異なる場合がございます。


(1) [Dock] より [メール] をクリックしてください。



※ [Dock] や [メール] のアイコンがない場合


[Finder] のメニューバーをクリックしてください。

次に、[アプリケーション] をクリックし、[メール] をクリックしてください。



(2) メニューバーの [メール] から [アカウントを追加...] をクリックしてください。

初めてメールを設定される場合は、(3) より設定を進めてください。



(3) [その他のメールアカウント...]にチェックを入れ、[続ける] ボタンをクリックしてください。

メールアカウントのプロバイダを選択...

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Google™
- yahoo!
- Aol.

その他のメールアカウント...

? キャンセル **続ける**

(4) 以下の情報を入力し、[サインイン] ボタンをクリックしてください。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前:

メールアドレス:

パスワード:

キャンセル 戻る **サインイン**

名前	お客様のお名前など、ご自由に入力してください。 ここで設定した名前が、メールの送り先で表示されます。
メールアドレス	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 ※ エイリアスアドレスをご利用の方は、エイリアスアドレスを入力してください。
パスワード	「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。 ※ パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 ※ パスワードは●印で表示されます。

- (5) 「アカウント名またはパスワードを確認できません。」と表示されますので、以下の情報を入力し、[サインイン] ボタンをクリックしてください。

メールアドレス:

ユーザ名:

パスワード:

アカウントの種類:

受信用メールサーバ:


送信用メールサーバ:

アカウント名またはパスワードを確認できません。


キャンセル 戻る **サインイン**

ユーザ名	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。
アカウントの種類	「POP」
受信用メールサーバ	meg.winknet.ne.jp
送信用メールサーバ	meg.winknet.ne.jp


- (6) [アプリケーション] メニューバーの [メール] より [環境設定...] をクリックしてください。



(7) 画面左のアカウント一覧の中からアカウントを選択し、[サーバ設定]をクリックしてください。



(8) [受信メールサーバ (POP)] 並びに [送信メールサーバ (SMTP)] 中にある [接続設定を自動的に管理] のチェックを外してください。
次に、以下の情報を入力し [保存] をクリックしてください。



受信メールサーバ (POP)

接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	「995」
認証	パスワード
TLS/SSL を使用	チェックを入れる

送信メールサーバ (SMTP)

接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	「465」
認証	パスワード
TLS/SSL を使用	チェックを入れる

以上で、Mac Mail の設定は完了です。