


第5章 メールソフトの設定 - Windows Live メール 2011


ここでは、マイクロソフト社製メールソフト「Windows Live メール 2011」の設定方法について、Windows 7の画面にて案内いたします。

お手元に、お客様の登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。

- (1) デスクトップ左下の  マークをクリックし、[すべてのプログラム] をクリックしてください。




- (2) [Windows Live] をクリックし、[Windows Live メール] をクリックしてください。



- (3) メニューバーの [アカウント] をクリックし、[電子メール] をクリックしてください。

※ 初めてソフトを起動した場合は、次ページ(4)の画面が表示されますので、そちらより設定を行ってください。



(4) 以下の内容を入力の上、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。

電子メールアドレス:	エイリアスアドレスを入力してください。 エイリアスアドレスを利用されない場合は、「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 エイリアスアドレスの設定は こちら
パスワード:	「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。 ※ パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 ※ パスワードは●印で表示されます
パスワードを保存する(B)	チェックを入れてください
表示名:	お客様のお名前など、ご自由に入力ください。 ここで設定した名前が、メールの送り先で表示されます。
手動でサーバー設定を構成する(C)	チェックを入れてください。

(5) 以下の内容を入力の上、[次へ(N)] ボタンをクリックしてください。


受信サーバー情報

サーバーの種類:	POP
サーバーのアドレス:	「登録完了のお知らせ」に記載の受信メール(POP)サーバー名
ポート:	110
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要(R)	チェックしない
次を使用して認証する:	クリアテキスト
ログオンユーザー名:	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアカウント


送信サーバー情報

サーバーのアドレス:	「登録完了のお知らせ」に記載の送信メール(SMTP)サーバー名
ポート:	587 へ変更してください
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要(R)	チェックしない
認証が必要(A)	チェックを入れてください


(6) [完了(F)] ボタンをクリックしてください。



(7) メニューバーの [アカウント] をクリックし、[プロパティ] をクリックしてください。



- (8) [詳細設定] タブをクリックし、[サーバーにメッセージのコピーを置く(L)] のチェックを外し、[OK] ボタンをクリックしてください。



※ 「サーバーにメッセージのコピーを置く」とは・・・

[サーバーにメッセージのコピーを置く(L)] にチェックを入れると、パソコンで受信したメールがサーバーにも残るため、別のパソコンで同じメールを受信することが出来たり、パソコンが壊れて受信したメールがパソコンから消えてしまった場合でも、改めてサーバーからメールを受信することが可能となります。

ただ、メールはサーバーに残ったままになるため、サーバーのメールボックスの容量が一杯となり、新しいメールが受信出来なくなる可能性がございます。

サーバーにメッセージのコピーを置く場合は、上記画面の [サーバーにメッセージのコピーを置く(L)] にチェックを入れた上で、[サーバーから削除する(R)] にチェックを入れ、定期的に古いメールが削除されるよう、日数を設定いただきますようお願いいたします。

以上で、Windows Live メール 2011 の設定は完了です。