


管理画面のご利用方法について

管理画面では、ご利用のメールアドレスの詳細設定確認や変更、迷惑メールと判断されたメールの確認などを行うことができます。以下に利用方法を記載いたします。

1. ログイン

「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスと暫定メールパスワードを入力し、
[ログイン] ボタンをクリックください。
パスワードをご変更されている場合は、変更後のパスワードを入力してください。



ログイン

メールアドレス

パスワード

[ログイン](#)

「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。

「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。
※パスワードを変更された方は、変更後のパスワードを入力してください。

2. 詳細確認画面

ご利用のメールアドレスの詳細設定の確認と変更を行うことができます。

(1) [詳細確認] をクリックしてください。



メールアドレス
[詳細確認](#)
パスワード変更

スパムチェック機能
隔離フォルダ閲覧
誤判定通報

ログアウト

ようこそ

[お知らせ](#)

[メニュー](#)
[メールアドレス](#)
詳細確認
パスワード変更

(2) 以下の確認や変更が出来ます。

メールアドレス詳細変更

内容を確認してください。変更ボタン押下で変更処理が実行されます。

メールアドレス	test@meg.winknet.ne.jp	
ユーザーネーム	test@meg.winknet.ne.jp	
使用容量	0 MB	
メールボックス容量	1GB	
転送設定	転送先1 <input type="text"/> 転送先2 <input type="text"/> 転送先3 <input type="text"/> 転送先4 <input type="text"/> 転送先5 <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> サーバにコピーを残す	
エイリアス	エイリアス1 <input type="text"/> @meg.winknet.ne.jp エイリアス2 <input type="text"/> @meg.winknet.ne.jp	

①メールアドレス	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスが表示されます。
②ユーザーネーム	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスが表示されます。
③使用容量	メールサーバのお客様メールボックスの使用容量です。
④メールボックス容量	メールサーバのお客様メールボックスの最大容量です。
⑤転送設定	<p>受信したメールを別のメールアドレスに転送することが出来ます。 最大5つのメールアドレスに転送可能です。</p> <p>転送先のメールアドレスを入力してください。</p> <p>ご利用のメールアドレスでもメールを受信されたい場合は、 「サーバにコピーを残す」にチェックを入れてください。</p>
⑥エイリアス	<p>「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスは、弊社側で設定した基本メールアドレスになります。</p> <p>エイリアス（別名）アドレスとして好きなメールアドレス名を設定していただくことで、ご希望のメールアドレス名にて電子メールをご利用いただけます。</p> <p>好きなアカウント名（メールアドレスの@の前の部分）を入力してください。</p> <p>（例：sample@meg.winknet.ne.jp の場合は sample と入力してください。）</p>

スパム自動隔離設定	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
スパム自動削除日数	7日 <input type="button" value="▼"/>
スパムレポート設定	<input type="radio"/> 通知しない <input checked="" type="radio"/> 通知する <input type="radio"/> SPAMが無くても通知する
個人ブラックリスト	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>
個人ホホワイトリスト	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>

⑦スパム自動隔離設定	迷惑メールがご利用のメールアドレスに届かないように、自動的に隔離する設定です。 OFF に設定するとすべてのメールがご利用のメールアドレスに届きます。
⑧スパム自動隔離日数	隔離した迷惑メールをメールサーバに保存する日数を設定します。設定した日数を経過した迷惑メールは自動的にメールサーバから削除されます。
⑨スパムレポート設定	隔離した迷惑メールの「日付・送信元メールアドレス・件名」をレポートとしてご利用のメールアドレスに通知する設定です。
⑩個人ブラックリスト	迷惑メールとして隔離したいメールアドレスを設定できます。
⑪個人ホホワイトリスト	迷惑メールとして隔離したくないメールアドレスを設定できます。

設定後は、画面下部の [変更] ボタンをクリックしてください。

3. パスワード変更

メールパスワードの変更が出来ます。

(1) [パスワード変更] をクリックしてください。

The screenshot shows a user profile page. On the left, there are menu items: 'メールアドレス' (with '詳細確認' and 'パスワード変更' highlighted), 'スパムチェック機能' (with '隔離フォルダ閲覧' and '誤判定通報'), and 'ログアウト'. On the right, there are sections: 'ようこそ', 'お知らせ', 'メニュー' (with 'メールアドレス', '詳細確認', and 'パスワード変更' listed below it).

(2) [現在のパスワード] に現在ご利用のパスワードを、[新しいパスワード] にこれから使用する新しいパスワードを入力、確認用にもう一度同じ新しいパスワードを入力して [変更] ボタンをクリックしてください。※パスワードは●印で表示されます。

The screenshot shows the 'パスワード変更' form. It has two rows of input fields: '現在のパスワード *' and '新しいパスワード *'. The '新しいパスワード *' row has a second field for confirmation, labeled '※確認用'. Below the fields is a '変更' button. Annotations with arrows point to the input fields: '現在ご利用のパスワードを入力' points to the first field, and '新しいパスワードを入力' points to the second field. Below the confirmation field, there is a note: '半角英数字6文字以上16文字以内で設定してください。数字のみ、メールアカウントと同一のパスワードは設定できません。'

(3) 「パスワードの変更が完了しました。」と表示されたら設定は完了です。

The screenshot shows the 'パスワード変更' page with a success message: 'パスワードの変更が完了しました。' highlighted in a box. Below the message is the '現在のパスワード *' input field.


4. 隔離フォルダ閲覧

迷惑メールとして隔離されたメールの確認・復旧・削除が行えます。

- (1) [隔離フォルダ閲覧] をクリックしてください。



- (2) 迷惑メールとして隔離されたメールの一覧が表示されます。



- 迷惑メールでは無い場合（正常なメールが迷惑メールとして隔離されている場合）
該当のメールのチェックボックスにチェックを入れ、[復旧送信] ボタンをクリックし、送信確認画面で [送信] ボタンをクリックしてください。
その後、該当メールはご利用のメールソフトで受信することが出来ます。
- 迷惑メールの内容を確認したい場合
該当のメールの [閲覧] ボタンをクリックしてください。
画面下部にメールの内容が記載されます。
- 迷惑メールを削除したい場合
該当メールのチェックボックスにチェックを入れ、[削除] ボタンをクリックし、削除確認画面で [削除] ボタンをクリックしてください。

5. 誤判定通報

迷惑メールが隔離されずにメールソフトで受信された場合、または正常なメールが迷惑メールとして隔離された場合、誤判定の報告をいただくことで、迷惑メールの判定基準の精度向上に役立たせていただきます。

※通報いただいた結果が必ずしもすべて反映されるとは限りません。


(1) [誤判定通報] をクリックしてください。



(2) 受信された迷惑メールをパソコン上に eml 形式で保存してください。

[参照] ボタンをクリックして、eml 形式で保存した迷惑メールを選択し、[通報] ボタンをクリックしてください。

誤判定通報確認画面が表示されますので、[送信] ボタンをクリックしてください。



以上で誤判定通報は完了です。