


ここでは、Apple 社製メールソフトの設定方法について iPhone の画面にて案内いたします。  
iPad の場合は、手順に従って読み替えてください。  
お手元に、お客様の登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。  
※\*\*\*@yumetv.jp をご利用の方は、手順に従って読み替えてください。

(1) ホーム画面にある設定アプリを起動します。




(2) 設定アプリのメニューの中から、[アプリ] をタップしてください。



- (3) [メール] 画面が表示されますので、[メールアカウント] をタップしてください。  
次に、[アカウントを追加] をタップしてください。



- (4) [その他] をタップし、[メールアカウントを追加] をタップしてください。



(5) 以下の情報を入力し、[次へ] をタップしてください。

キャンセル 新規アカウント **次へ**

名前	wink
メール	wink@meg.winknet.ne.jp
パスワード	
説明	自分のメールアカウント

名前	お客様のお名前など、ご自由に入力してください。 ここで設定した名前が、メールの送り先で表示されます。
メール	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 ※エイリアスアドレスをご利用の方は、エイリアスアドレスを入力してください。 ※メールアドレスを変更された場合は、変更後のメールアドレスを入力してください。
パスワード	「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。 ※パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 ※パスワードは●印で表示されます。
説明	任意（メールボックスの名前や使用用途などを入力してください。）

(6) [POP] をタップしてください。

キャンセル 新規アカウント **保存**

IMAP	<b>POP</b>
------	------------

(7) 以下の情報を入力し、[保存] をタップしてください。

※一部、自動入力されています。

新規アカウント

保存

IMAP POP

名前	wink
メール	wink@meg.winknet.ne.jp
説明	meg.winknet.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名	meg.winknet.ne.jp
ユーザ名	wink@meg.winknet.ne.jp
パスワード	

送信メールサーバ

ホスト名	meg.winknet.ne.jp
ユーザ名	wink@meg.winknet.ne.jp
パスワード	

#### 受信用メールサーバ (POP)

ホスト名	「登録完了のお知らせ」に記載の受信メールサーバを入力してください。
ユーザ名	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 ※メールアドレスを変更された場合は、変更後のメールアドレスを入力してください。
パスワード	「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。 ※パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 ※パスワードは●印で表示されます。

#### 送信用メールサーバ (SMTP)

ホスト名	「登録完了のお知らせ」に記載の送信メールサーバを入力してください。
ユーザ名	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 ※メールアドレスを変更された場合は、変更後のメールアドレスを入力してください。
パスワード	「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。 ※パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 ※パスワードは●印で表示されます。

(8) [アカウント] に戻りますので、先ほど登録したアカウントをタップしてください。



(9) [詳細] をタップしてください。



(10) 以下の情報を入力し、左上の [<] をタップしてください。



SSL 使用	チェックを入れる
サーバから削除	任意（しない・7日・受信ボックスからの削除時）
サーバポート	「995」

※「サーバから削除」は下の表を参照してください。

しない	メール受信後もサーバーにメールのコピーが残ります。 ※ウェブメールや他の端末で同じメールを確認したい場合は、こちらを選択してください。
7日	メールを受信してから7日後にサーバーにあるメールのコピーを削除します。 ※サーバーにメールを残す必要がない場合は、こちらを選択してください。 ※削除されたメールはウェブメールでも見られなくなります。
受信ボックスからの削除時	メールアプリの受信トレイからメールを削除または移動したときに、 サーバーにあるメールのコピーも削除します。 ※サーバー容量を節約したい場合は、こちらを選択してください。 ※削除されたメールはウェブメールでも見られなくなります。

(1 1) [SMTP] をタップしてください。



(1 2) [プライマリサーバ] をタップしてください。



(13) 以下の情報を入力し、[完了] をタップしてください。



SSL を使用	チェックを入れる
サーバポート	「465」

(14) [SMTP] 画面に戻りましたら、[戻る] をタップしてください。



(15) [アカウント] の画面に戻りましたら、[完了] をタップしてください。



以上で、iPhone/iPad (iOS) の設定は完了です。