

第4章 メールソフトの設定 — Microsoft Outlook (Classic)

ここでは、Microsoft 社製メールソフト「Microsoft Outlook (Classic)」の設定方法について案内いたします。

お手元に、お客さまの登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。

※***@yumetv.jp をご利用の方は、手順に従って読み替えてください。

(1) Microsoft Outlook (Classic) を起動し、メールアドレスを入力してください。

[詳細オプション] をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設定] にチェックを入れ、[接続] ボタンをクリックしてください。




メールアドレス	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 ※エイリアスアドレスをご利用の方は、エイリアスアドレスを入力してください。 ※メールアドレスを変更された場合は、変更後のメールアドレスを入力してください。
---------	--

※メイン画面（受信トレイ）が起動した場合

メニューバーの [ファイル] をクリックし、[アカウントの追加] をクリックしてください。



(2) [POP] をクリックしてください。




※POP アカウントの設定が表示された場合

以下の情報を入力し、[次へ] をクリックしてください。

受信メールサーバー	「登録完了のお知らせ」に記載の受信メールサーバー名 (POP) を入力してください。
ポート	「995」
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックを入れる
送信メールサーバー	「登録完了のお知らせ」に記載の送信メールサーバー名 (SMTP) を入力してください。
ポート	「465」
暗号化方法	「SSL/TLS」

(3) [パスワード] を入力し、[接続] をクリックしてください。



POP アカウントの設定
wink@meg.winknet.ne.jp [\(別のユーザー\)](#)


パスワード

[前に戻る](#) [接続](#)

パスワード	<p>「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。</p> <p>※パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。</p> <p>※パスワードは*印で表示されます。</p>
-------	--

※ [インターネット電子メール] が起動した場合

以下の情報を入力し、[OK] ボタンをクリックしてください。



インターネット電子メール - wink@meg.winknet.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: meg.winknet.ne.jp

ユーザー名(U): wink@meg.winknet.ne.jp


パスワード(P): *****

☒ パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

[OK](#) [キャンセル](#)

ユーザー名 (U)	<p>「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。</p> <p>※メールアドレスを変更された場合は、変更後のメールアドレスを入力してください。</p>
パスワード (P)	<p>「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。</p> <p>※パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。</p> <p>※パスワードは*印で表示されます。</p>

- (4) 「[アカウントが正常に追加されました] と表示されますので、[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] のチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。



- (5) 「[ファイル] をクリックし、[アカウント設定(A)...] をクリックしてください。次に、[アカウント設定] をクリックしてください。



- (6) 作成したメールアドレスをクリックし、[変更(A)...] をクリックしてください。



(7) 以下の情報を入力し、[次へ] をクリックしてください。

自分の名前	お客さまのお名前など、ご自由に入力してください。 ここで設定した名前が、メールの送り先で表示されます。
サーバーにメッセージのコピーを残す	チェックを外す

※「サーバーにメッセージのコピーを残す」とは...

[サーバーにメッセージのコピーを残す] にチェックを入れると、パソコンで受信したメールがサーバーにも残るため、別のパソコンで同じメールを受信することができたり、パソコンが壊れて受信したメールがパソコンから消えてしまった場合でも、改めてサーバーからメールを受信することが可能となります。ただ、メールはサーバーに残ったままになるため、サーバーのメールボックスの容量が一杯となり、新しいメールは受信できなくなる可能性があります。

サーバーにメッセージのコピーを残す場合は、上記画面の [サーバーにメッセージのコピーを残す] にチェックを入れた上で、[サーバーから削除する] にチェックを入れ、定期的に古いメールが削除されるよう日数を設定していただきますようお願いいたします。

(8) [完了] ボタンをクリックしてください。

以上で、Microsoft Outlook (Classic) の設定は完了です。