第4章 メールソフトの設定 – Windows メールアプリ

ここでは、Windows に搭載されている「Windows メールアプリ」の設定方法について、

Windows10の画面にて案内いたします。

Windows11の場合は、手順に従って読み替えてください。

お手元に、お客様の登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。 ※ \*\*\*@yumetv.jp をご利用の方は、手順に従って読み替えてください。

(1) デスクトップ画面下のスタートボタンをクリックし、[メール] をクリックしてください。



(2) [アカウントの追加]をクリックし、[詳細設定]をクリックしてください。





(3) [インターネット メール] をクリックしてください。



## (4) 以下の情報を入力し、[サインイン]をクリックしてください。

カウントの追加		×
インターネット メール アカウント		
メール アドレス		
someone@example.com		
그-ザ-名		
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc		
パスワード		
ፖስኃን⊦ዳ		
この名前を使用してメッセージを送信		
<u> 二</u> 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
アカウントの種類		
POP3		~
メールの送信 (SMTP) サーバー		
✓ 送信サーバーには、認証が必要です		
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する		
✓ 受信X-ルには SSL が必要		
✓ 送信メールには SSL が必要		
	✓ サインイン	× キャンセル

	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。	
	※エイリアスアドレスをご利用の方は、エイリアスアドレスを入力してください。	
x-11) F V X	※メールアドレスを変更された方は、変更後のメールアドレスを入力して	
	ください。	
	「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。	
ユーザー名	※メールアドレスを変更された方は、変更後のメールアドレスを入力して	
	ください。	
	「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。	
パスワード	※パスワードを変更された方は、変更後のパスワードを入力してください。	
	※ パスワードは●印で表示されます。	
74414	受信トレイやアカウントの一覧に表示される名前です。	
ノルリンド右	任意でご入力ください。(例:WINK のメール など)	
この名前を使用して	お客様のお名前など、ご自由に入力ください。	
メッセージを送信	ここで設定した名前が、メールの送り先で表示されます。	
受信メールサーバー	「登録完了のお知らせ」に記載の受信メール(POP)サーバー名を入力してください。	
アカウントの種類		
メールの送信(SMTP)	「登録完了のお知らせ」に記載の送信メール(SMTP)サーバー名を入力して	
サーバー	ください。	
送信サーバーには、	チーックなみわる	
認証が必要です	5 ± 9 9 € 1410	
送信メールに同じユーザー		
名とパスワードを使用する	$\int \pm \gamma \gamma  \epsilon  \Lambda_{4}  \epsilon_{\Theta}$	
受信メールには SSL が必要	チェックを入れる	
送信メールには SSL が必要	チェックを入れる	

(5) [完了] ボタンをクリックしてください。



(6) 受信トレイ画面下の [設定] アイコンをクリックし、[アカウントの管理] をクリック してください。



(7) 設定したメールアドレスをクリックしてください。



(8) [メールボックスの同期設定を変更]をクリックしてください。

アカウントの設定	×
wink アカウントの設定	
wink@meg.winknet.ne.jp	
ユーザー名	
wink@meg.winknet.ne.jp	
パスワード	
••••••	
アカウント名	
wink	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。	
<b>アカウントの削除</b> このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

(9) [ダウンロードするメールの期間]を「すべて」に変更し、[完了] ボタンをクリックして ください。

アカウントの設定         ×
wink の同期設定
新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて 、 、
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。
現在の同期間隔: アイテムの受信時
✔ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする
ダウンロードするメールの期間
ブブを
この名前を使用してメッセージを送信
wink
同期オプション
メール
<b>(</b> オン
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報
完了 キャンセル

(10) [保存] ボタンをクリックしてください。

カウントの設定	×
wink アカウントの設定	
wink@meg.winknet.ne.jp	
ユーザー名	
wink@meg.winknet.ne.jp	
パスワード	
•••••	
アカウント名	
wink	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	

以上で、Windows メールアプリの設定は完了です。